
Modul pro tisk zásilek z POHODY pro dopravce Basileus

Modul pro tisk zásilek z POHODY pro dopravce Basileus 1
Instalace 1
Nastavení 1
Nastavení Basileus 2
Nastavení API Basileus 3
Nastavení tisku štítků 3
Obecné 3
Použití aplikace 4

Instalace

Spusťte instalační soubor **BasileusInstal_x_x_x.msi**.

Postupujte podle pokynů standardního průvodce instalací aplikace ve Windows.



Po dokončení instalace se na ploše zobrazí ikona aplikace.


Nastavení

Konfiguraci otevřete spuštěním programu s parametrem **cfg**.

Po spuštění se otevře konfigurační obrazovka.

Nápovědu k jednotlivým položkám zobrazíte umístěním kurzoru myši na informační ikonu **(i)**.

Nastavení Basileus




- **ID dobírky**
  - Zadejte ID typu úhrady, který v POHODĚ používáte pro dobírku. Více hodnot oddělte středníkem.
  - ID zjistíte v agendě forem úhrad ve sloupci **ID**.
- **Kód dopravce**
  - Založte dopravce v POHODĚ; doporučený kód je například **BAS**.
  - Jako typ dopravce vyberte **Zásilkovna**. Tato volba zpřístupní v parametrech dopravy také výdejní místa, protože dopravce Basileus v současné nabídce POHODY není uveden.
- **Adresář pro soubory PDF**
  - Vytvořte na disku složku pro ukládání PDF souborů se štítky zásilek.
  - Do nastavení zadejte úplnou cestu k této složce.
- **Zobrazovat hlášky**
  - Určete, zda má aplikace zobrazovat informační hlášení. Záznam do protokolu probíhá vždy, i když jsou hlášky vypnuté.
- **Výchozí měna**
  - Zadejte hodnotu **CZK**.
- **Pole pro parcel shop**


    - Pokud používáte příslušné pole z POHODY, zadejte hodnotu **VydejMistoDop**.
- **Výchozí země**
    - Zadejte hodnotu **CZ** podle číselníku zemí v POHODĚ.
- **Finální stavy balíků**
    - Zadejte stavy, které se mají zapisovat po finálním zpracování zásilky, například **7;8;9;11**. Hodnoty ověřte v dokumentaci API Basileus.
- **Výchozí hmotnost**
    - Modul přednostně vypočítá hmotnost zásilky z množství produktů a jejich hmotností evidovaných v POHODĚ. Pokud výsledná hmotnost činí 0 kg, použije se zde zadaná výchozí hmotnost v kilogramech.

Nastavení API Basileus

- **API klíč** – vložte klíč, který jste obdrželi od dopravce Basileus.
- **Adresa API** – zadejte platnou adresu URL serveru API.



Nastavení tisku štítků




Pokud štítky nechcete tisknout, nastavte možnost **Spustit tisk** na hodnotu **NE**. V tomto případě se budou generovat PDF a ukládat do předvoleného adresáře bez tisku. Aplikace je určena především pro tiskárnu štítků s formátem 149 × 100 mm.

Obecné

Vyberte typ připojení k databázi: **MDB** nebo **SQL**.

Pokud nepotřebujete podrobný diagnostický výstup, nastavte úroveň protokolu na **Základní logování**.

Vložte platný licenční klíč, který jste obdrželi při nákupu licence



Podle zvoleného typu připojení vyplňte příslušnou část **Databáze SQL** nebo **Databáze MDB**.

Použití aplikace

Aplikace vytváří přepravní štítky ze záznamů uložených v agendě **Zásilky** v systému POHODA.

Aby aplikace mohla zásilku správně načíst a zpracovat, musí být zásilka nejprve vytvořena v této agendě.

Při odesílání zásilky na výdejní místo vyplňte sloupec **Výdejní místo dop.**

Při doručení zásilky přímo na adresu ponechte toto pole prázdné.

Do pole **Variabilní symbol** zadejte variabilní symbol příslušné faktury.

Vygenerování zásilek provedete spuštěním programu bez parametru.

Pokud k vytváření zásilek používáte službu www.ateosys.cz, můžete v ní nastavit automatické ukládání zásilek do agendy **Zásilky** a také okamžité vytvoření přepravního štítku po dokončení dokladu.